



SAGA GENSER

SANDNES GARN

DEN NORSKE
GARNFABRIKKEN
SIDEN 1888



SAGA GENSER

GENSER I HELPATENT MED V-HALS / OPPSKRIFT: LIV STANGELAND

STØRRELSE:

(XS) S (M) L-XL

PLAGGETS MÅL:

Overvidde: (95) 102 (108) 115 cm

Hel lengde: (55) 55 (57) 59 cm

Ermelengde: 50 cm

Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.

GARN:

TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28 % silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212 meter)

GARNMENGDE:

Pudder rosa 3511: (275) 300 (350) 375 gram

VEILEDENDE PINNER:

Rundpinne og strømpepinne nr 4

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

STRIKKEFASTHET:

12 masker og 38 pinner med 3 dobbelt garn i

helpatent på pinne nr 4 = 10 x 10 cm

14 masker vrangbord med 3 dobbelt garn på pinne nr 4 = 10 cm

KANTMASKE:

Ta første maske rett løs av, strikk siste maske rett (slik at kantmasken ikke buler).

PATENTMASKE:

1 rett i underliggende maske

HELPATENT:

1. pinne: (= rettsiden) 1 vrang, *1 patentmaske, 1 vrang*, gjenta fra *-*.

2. pinne: 1 patentmaske, *1 vrang, 1 patentmaske*, gjenta fra *-*.

Gjenta disse 2 pinnene.

ØK HØYRE FØR MERKE:

Strikk kastet vridd rett, sett kastet på venstre pinne en gang til og strikk kastet vridd vrang.

ØK VENSTRE ETTER MERKE:

Sett kastet vridd rett på venstre pinne og strikk kastet rett, sett kastet på venstre pinne en gang til og strikk kastet vrang.

INFO! Genseren strikkes ovenfra i helpatent med 3 dobbelt tråd.

Det økes midt på hver skulder til forstykke, bakstykke og det økes til v-hals.

Legg opp 35 masker litt løst med 3 dobbelt garn på pinne nr 4.

(1. pinne = vrangside) strikk 1 kantmaske, 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske.

Strikk 1 pinne helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side.

Sett et merke rundt 3 merkemasker, 2 masker inn fra hver side til økning midt på skulder.

Merkemaskene strikkes hele tiden i helpatent.

1. pinne: (= vrangside) Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side og strikk 1 kast på hver side av de 3 merkemaskene = 4 kast.

2. pinne: (= rettsiden) Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side og øk høyre før hvert merke og øk venstre etter hvert merke = 8 masker økt.

3. pinne: Strikk helpatent, men strikk de økte maskene 1 vrang, 1 rett før hvert merke og 1 rett, 1 vrang etter hvert merke.

4. pinne: Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side.

Gjenta 1.-4. pinne i alt (3) 3 (3) 4 ganger = (59) 59 (59) 67 masker.

Sett et merke 5 masker inn fra hver side til økning for v-hals.

ØK TIL V-HALS OG SKULDER SLIK:

1. pinne: (= vrangside) Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side, strikk 1 kast etter første merke og 1 kast før siste merke til v-hals, og øk til skulder som før.

2. pinne: (= rettsiden) Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side og øk i kastene som før = 12 masker økt.

3. pinne: Strikk helpatent, men strikk de økte maskene 1 vrang, 1 rett før hvert merke og 1 rett, 1 vrang etter hvert merke.

4. pinne: Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side = (71) 71 (71) 79 masker.

Gjenta 1.-4. pinne, men øk kun til skulder (2) 3 (3) 3 ganger til = (87) 95 (95) 103 masker,

slutt fra vrangside.

Strikk til merkemaskene på første skulder og klipp av garnet.

Del arbeidet til for- og bakstykke slik:

Sett de 3 merkemaskene på hver skulder på en tråd.

BAKSTYKKE:

= (49) 53 (53) 57 masker.

Strikk helpatent frem og tilbake innenfor 1 kantmaske i hver side til arbeidet måler (10) 11 (12) 13 cm, målt fra deling.

Sett et merke 4 masker inn fra hver side for økning til ermehull.

1. pinne: (= vrangside) Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side, strikk 1 kast etter første merke og 1 kast før siste merke.

2. pinne: (= rettsiden) Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side og øk i kastene som før = 4 masker økt.

3. pinne: Strikk helpatent, men strikk de økte maskene 1 rett, 1 vrang etter hvert merke og 1 vrang, 1 rett før hvert merke.

4. pinne: Strikk helpatent innenfor 1 kantmaske i hver side.

Gjenta økningene hver (0) 0 (3.) 3. cm (0) 0 (1) 1 gang til = (53) 57 (61) 65 masker.

Strikk til arbeidet fra delingen måler (19) 20 (21) 22 cm, samtidig som det på siste pinne legges opp 3 nye masker i hver side.

Strikk frem og tilbake i helpatent innfor 1 kantmaske i hver side til arbeidet måler (49) 49 (51) 53 cm fra oppleggs kanten, eller 6 cm før ønsket lengde, samtidig som kantmaskene felles på siste pinne.

Sett (57) 61 (65) 69 masker på en hjelpepinne.

V-HALS HØYRE FORSTYKKE:

= (16) 18 (18) 20 masker.

Begynn i ermesiden (= vrangside) og strikk 6 pinner helpatent frem og tilbake innenfor 1 kantmaske i hver side.

Øk til v-hals som før = (18) 20 (20) 22 masker.

Gjenta økningene hver 20. pinne i alt 5 ganger, samtidig som det økes til ermehull ved samme lengde og likt som på bakstykke.

Strikk til arbeidet måler (19) 20 (21) 22 cm, målt fra delingen, samtidig som det legges opp 2 nye masker i ermesiden. Strikk v-hals økningene ferdig = (30) 32 (34) 36 masker.

Strikk 2 cm helpatent.

V-HALS VENSTRE FORSTYKKE:

= (16) 18 (18) 20 masker.

Strikk som høyre forstykke, men speilvendt.

FORSTYKKE:

Sett høyre og venstre forstykke inn på rundpinne nr 4, samtidig som kantmaskene midt foran strikkes rett sammen = (59) 63 (67) 71 masker.

Strikk helpatent frem og tilbake innenfor 1 kantmaske i hver side til arbeidet måler like langt som bakstykke, samtidig som kantmaskene på siste pinne felles = (57) 61 (65) 69 masker.

VRANGBORD:

Sett for- bakstykke inn på samme rundpinne nr 4 = (114) 122 (130) 138 masker.

Strikk 6 cm vrangbord rundt 1 vrang, 1 rett (som maskene viser).

Fell av i vrangbord.

HØYRE ERME:

Strikk opp 3 masker langs de nye maskene under erme på rundpinne nr 4, strikk opp (23) 25 (25) 27 masker langs ermehullet på bakstykke, ta med de 3 maskene midt på erme og strikk opp (22) 24 (24) 26 masker langs ermehullet på forstykke og 2 masker langs de nye maskene under erme = (53) 57 (57) 61 masker.

1. pinne: (= vrangsidene) Strikk de 3 maskene midt på erme i helpatent, de øvrige maskene strikkes i vrangbord 1 rett, 1 vrang innenfor 1 kantmaske i hver side.

OBS! Vrangbord må stemme overens med de 3 maskene midt på erme.

Alle mål tas fra her.

Strikk helpatent frem og tilbake innenfor 1 kantmaske i hver side til erme måler (16) 14 (14) 14 cm.

Fell 2 masker i begynnelsen av pinnen slik:

Strikk 1 kantmaske, 3 rett/3 vrang sammen.

Gjenta fellingen hver (3½) 3. (3.) 3. cm,

vekselvis i begynnelsen og slutten av pinnen.

I slutten av pinnen slik: Strikk til det gjenstår 4 masker, strikk 3 rett/3 vrang sammen, 1 kantmaske.

Fell 2 masker i alt (8) 10 (10) 10 ganger = (37) 37 (37) 41 masker.

Strikk til erme måler 44 cm, eller 6 cm før

ønsket lengde. På siste pinne felles kantmaskene. Skift til strømpepinne nr 4. Strikk 6 cm vrangbord rundt (som maskene viser) 1 rett, 1 vrang.

Fell av i vrangbord.

Strikk det andre erme på samme måte.

VENSTRE ERME:

Strikk som høyre, men speilvendt.

MONTERING:

Sy sammen i sidene med kantmaske til sømrom. Sy sammen erme.

DOBBEL KANT LANGS V-HALS:

Begynn midt foran i v-halsen og strikk opp ca (40) 40 (42) 42 masker (14 masker pr 10

cm) på rundpinne nr 4 langs v-hals, ca 25

masker langs nakke og ca (40) 40 (42) 42

masker langs den andre v-hals siden = (105)

105 (109) 109 masker. Strikk 3½ cm

vrangbord 1 rett, 1 vrang frem og tilbake,

samtidig som det felles nede i v-halsen 1

maske på 3. pinne og videre 1 maske

annenhver pinne til kanten måler 3½ cm.

Strikk 3½ cm til, samtidig som det strikkes

motsvarende, øk 1 maske i hver side til det

gjenstår 3 pinner, strikk 3 pinner uten økning.

Fell av.

Brett halskanten dobbel mot vrangsidene. Sy

den til med løse sting. Legg kantene over

hverandre nede i spissen og sy dem pent til.



KILDE TIL KREATIVITET SIDEN 1888

